

labels
(max 4 char.)

labels
(here: ei)

first instance of
kohlfast

this instance is used if record parameter
_xwidth has a value between 3 and 10000

theory	kohlfast	range	_xwidth	min	3.00000	max	10000.0
	intensit	1.000000	0.00	0.0000			
	n_chain	0.700000	0.00	0.0000			
	n_ch3	0.300000	0.00	0.0000			
tkww	tau_kww	1.256255	0.100	0.54915E-01			
bkww	beta_kww	0.530000	0.00	0.0000			
lnt	lntau_mg	-3.495569	0.100	0.16992			
si	sigma_mg	0.100000	0.00	0.0000			
	beta_mg	1.000000	0.00	0.0000			
	rh	1.780000	0.00	0.0000			
u	u_square	0.000000	0.00	0.0000			
	omega0	-0.3262012	0.00	0.0000			
	epsilon	0.000000	0.00	0.0000			
ei	xwidth	0.000000	0.00	0.0000			
	eisf2	0.000000	0.00	0.58000E-02			
tf	tau_fast	0.1655679E-02	0.100E-04	0.79312E-04			
bf	beta_fas	0.6480139	0.00	0.0000			
theory	kohlfast	range	_xwidth	min	0.00000	max	3.00000
	intensit	1.000000	0.00	0.0000			
	n_chain	0.700000	0.00	0.0000			
	n_ch3	0.300000	0.00	0.0000			
	tau_kww	1.256255	0.00	0.0000	tkww	1.000000	
	beta_kww	0.530000	0.00	0.0000	bkww	1.000000	
	lntau_mg	-3.495569	0.00	0.0000	lnt	1.000000	
	sigma_mg	0.100000	0.00	0.0000	si	1.000000	
	beta_mg	1.000000	0.00	0.0000			
	rh	1.780000	0.00	0.0000			
	u_square	0.000000	0.00	0.0000	u	1.000000	
	omega0	0.2452426	0.00	0.0000			
	epsilon	0.1000000E-06	0.00	0.0000			
	xwidth	0.000000	0.00	0.0000			
	eisf2	0.6478480	0.00	0.0000	ei	1.000000	
	tau_fast	0.1655679E-02	0.00	0.0000	tf	1.000000	
	beta_fas	0.6480139	0.00	0.0000	bf	1.000000	
end							

2nd instance of
kohlfast

this instance is used if record parameter
_xwidth has a value between 0 and 3

coupled to ei

with coeff .c=1

more couplings
may follow